

Win10 設定 IP 教學

Step1.在螢幕左下角「開始」處按右鍵->網路連線



Step2.選擇「變更介面卡選項」



The screenshot shows the Windows Settings application window titled "設定" (Settings). The left sidebar contains navigation options: "首頁" (Home), "尋找設定" (Search settings), "網路和網際網路" (Network and Internet), "狀態" (Status), "乙太網路" (Ethernet), "撥號" (Dial-up), "VPN", "數據使用量" (Data usage), and "Proxy". The main content area is titled "狀態" (Status) and "網路狀態" (Network status). It shows a diagram of network connections including a laptop, a network card labeled "乙太網路 2" (Ethernet 2), and a globe representing the Internet. Below the diagram, it states "您已連線到網際網路" (You are connected to the Internet) and provides instructions on how to manage metered connections. A red box highlights the "變更介面卡選項" (Change adapter options) link, which is described as "檢視網路介面卡及變更連線設定。" (View network adapters and change connection settings). Other visible links include "變更連線內容", "顯示可用的網路", "變更您的網路設定", "分享選項", "HomeGroup", "網路疑難排解員", "檢視您的網路內容", "Windows 防火牆", "網路和共用中心", and "網路重設".

設定

首頁

尋找設定

網路和網際網路

狀態

乙太網路

撥號

VPN

數據使用量

Proxy

狀態

網路狀態

您已連線到網際網路
若您使用的行動數據方案受限，可將此網路設為計量付費連線或變更其他內容。

[變更連線內容](#)

[顯示可用的網路](#)

變更您的網路設定

[變更介面卡選項](#)
檢視網路介面卡及變更連線設定。

[分享選項](#)
對於您連線的網路，決定您要分享的項目。

[HomeGroup](#)
設定家用群組以與您網路上的其他電腦分享圖片、音樂、檔案與印表機。

[網路疑難排解員](#)
診斷及修正網路問題。


[檢視您的網路內容](#)

[Windows 防火牆](#)

[網路和共用中心](#)


[網路重設](#)

Step3. 「乙太網路」右鍵->內容



選擇有連接網路線的「乙太網路」, 右鍵->內容

Step3.選擇「網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4)」->內容



Step4.依據所核發的 IP 資訊填入以下欄位後按下確定，再接上網路線即可連上網路

(圖中資料為參考資料)

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容

一般

如果您的網路支援這項功能，您可以取得自動指派的 IP 設定。否則，您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。

(圖中為參考資料)

自動取得 IP 位址(O)

使用下列的 IP 位址(S):

IP 位址(I): 140 . 133 . [redacted] . [redacted]

子網路遮罩(U): 255 . 255 . 255 . 0

預設閘道(D): 140 . 133 . 1 . 253

自動取得 DNS 伺服器位址(B)

使用下列的 DNS 伺服器位址(E):

慣用 DNS 伺服器(P): 140 . 133 . 2 . 9

其他 DNS 伺服器(A): 140 . 133 . 3 . 5

結束時確認設定(L)

進階(V)...

確定 取消