1、開啟控制台



2、點選「網路和共用中心」

			•
調整電腦設定		做侃力丸: 大阃不 ▼	
M 化二碳		₩ 未四小工共	•
😞 索引選項	──── 通知區域圖示	備份與還原	
🌊 復原	🚺 程式和功能	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	
開始使用	⊘ 済鼠	😽 裝置和印表機	
🛃 装置管理員	📔 資料夾選項	🍺 電源選項	
🚳 電話和數據機	💮 預設程式	疑難排解	
網路和共用中心	💮 網際網路選項	認證管理員	ш
語音辨識	🚱 輕鬆存取中心	● 聲音	
	💐 顯示		•

3、變更介面卡設定



4、區域連線按右鍵 → 內容



5、選擇「網際網路通訊協定第4版」,並點擊「內容」

□ 區域連線 內容	x		
網路功能共用			
連線方式:			
Realtek R TL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit	Et		
證個連線使用下列項目(O):			
 ✓ ● Client for Microsoft Networks □ □ QoS 封包排程器 □ □ ● File and Printer Sharing for Microsoft Networks □ ▲ 網際網路通訊協定第 6 版 (TCP/IPv6) ✓ 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) 			
Link-Layer Topology Discovery Mapper 170 Driver Link-Layer Topology Discovery Responder			
安裝(N) 解除安裝(U) A 內容(R) 描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定(TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。	Д Д		
確定取	消		

6、選擇「自動取得 IP 位址」 → 選擇「自動取得 DNS 伺服器位址」 → 按「確定」完成設定。

網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) -	内容 ? ***
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能,您可以則,您必須詢問網路系統管理員正確	X取得自動指派的 IP 設定。否 館的 IP 設定。
┃ ● <u>◎</u> 自動取得 IP 位址(0)	
● 使用下列的 IP 位址(\$):	20111111111111111111111111111111111111
IP 1立北(1):	· · · ·
子網路遮罩(U):	
預設閘道(D):	
2. • 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	
📄 🕞 使用下列的 DNS 伺服器位址(E)):
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器(A):	· · ·
結束時確認設定(L)	進階(∀)